FING@RTEC.

Bi-Bridge

Software Development Kit

システム開発会社は様々な市場における、FING@RTEC。リーダーをできるだけより多くのアプリケーションに適合させる考えでいっぱいです。或るものは、彼らの適所を促進するために FING@RTEC。リーダーと統合するには既存の解決を高めることによって、「人間味」の特徴を取り入れたがっている会社もあるかもしれません。


FING @RTEC。BioBridge SDKは、DLLとActiveX形式と共に来て、現在Windows 9x/ 2000/NTプラットホームをサポートします。Visual Basic 6.0やDelphi 7.0やVisual C++やMicrosoft.Netなどを含めている多くの開発環境によく取り組みます。

FING (PRTEC。 Bio Bridge SDK 2.0は FING (PRTEC。 リーダーと共にどんなシステムもブリッジする強力な道具です。 SDKはシステムインテグレーションを整えるためによく設計されて、近いうちにシステム開発会社が継ぎ目なく全てのシリーズの FING (PRTEC。リーダーを彼らの完全な解決のシステムと統合するでしょう!

[特徴]

- 全ての Fing@rTec。リーダー(AC100、AC100 Plus、AC800、AC800 Plus、AC900、およびTA100)をただ1つのActiveXコンポーネントに接続する能力。
- FING@RTEC。リーダーを完全に利用する能力
 - ▶ 装置制御管理/操作
 - ▶ 一般データ管理
 - ▶ ユーザ情報管理
 - ▶ ユーザ指紋管理
 - 時間帯の集団経営

 - ▶ USBフラッシュディスク管理
- ▶ BioBridge SDKは、現在、Windowsプラットホームをサポートします; 開発のために、デルフィ7.0のサンプルソースコードを提供します。DLLとActiveXコンポーネントの使用は、BioBridge SDKサンプルプログラムで示されます。
- ▶ 上手に書かれた完全な文書化を参照に提供します。



「機能のリスト

- Connect TCPIP()
- 2. Connect_COMM()
- 3. Disconnect(), GetSDKVersion(), GetFirmwareVersion()
- EnableDevice(), DisableDevice()
- 5. GetDeviceTime()
- 6. SetDeviceTime()
- 7. SetDeviceTimeLocal()
- 8. SetDeviceCommKey()
- 9. UnlockDoor()
- 10. GetUserInfo()
- 11. SetUserInfo()
- GetUserTemplate()

- SetUserTemplate() 13.
- ReadAllUserInfo(), GetAllUserInfo()
- DeleteUserData() 15.
- DeleteUserTemplate() 16.
- 17. GetUserGroup()
- SetUserGroup() 18.
- 19. GetUserTimezone()
- 20. SetUserTimezone() 21. GetGroupTimezone()
- SetGroupTimezone() 22.
- 23. GetTimezoneInfo()24. SetTimezoneInfo()
- GetUnlockGroup() 25.

- SetUnlockGroup() 26.
- $ReadGeneralLog(),\,GetGeneralLog()$ 27.
- DeleteGeneralLog()
- ClearAllData() 29.
- 30. ClearAdministrator()
- BackupData()
- 32. RestoreData()
- 33. ReadUserFile(), GetUserFileData()
- PutUserFileData(), WriteUserFile()
- ReadTemplateFile(), 35. GetTemplateFileData()
- PutTemplateFileData(), WriteTemplateFile()

重要な注意: このSDKは売り物ではありません。SDKは彼らのソリューションをFingerTec®リーダーと統合するつもりがある システム開発会社にだけ提供します。秘密保持契約を署名するのが、SDKを入手するには必要です。詳しい情報には info@fingertec.com にメールしてください。

